EDA Cloud 2.0 使用常見問題



5.	[使用]Synopsys Laker OA 滑鼠操作異常·滑鼠需要點擊多次並按住操作才有反應。
	此狀況為 Citrix Workspace App 預設會同步鍵盤配置·需設定為"不同步"並按照下方步驟進行調整
	1. 中斷 Citrix VDI 連線
	2. 停止 Citrix Workspace 同步鍵盤配置
	請點選右下角系統匣圖示展開,並使用右鍵點選 Citrix Workspace 圖示 > 進階喜好設定
	> 鍵盤和語言列 > 選擇"不同步" > 儲存
	開設
	連線中心(C)
	¹
	● ■ 健 難 排 架(T) > 結束(X)
	▲ 「
	③ Citrix Workspace 〇 Citrix Workspace × ● Ethin Workspace ● Ethin Workspace ×
	進階喜好設定 鍵盤配置同步設定
	連续中心 英D2 達受初 <u>講業</u> が通信 <u>経営和講業項</u> <u>Ctrity Workspace 更新 変和収集</u> 選取下列其中一個選項,將用戶試鑽營配置同步至伺服器。
	王 市 福税変動時(0)
	〇、 共野動國同使(4)
	④ 不同由(D)
	1991 JX: Jac An 2013 (2011) (© 2023 Clinix Systems, Inc. All Rights Reserved.
	第三方聲明 (
	3. 重新連線登入 Citrix VDI 虛擬桌面環境
	4. 調整 Citrix VDI 虛擬桌面系統設定
	請按照下方指令輸入‧並確認輸出與圖片結果相同 #不需輸入)
	#setxkbmap -layout us,us (修改鍵盤佈局配置,拿掉 tw)
	#setxkbmap -query (輸出鍵盤佈局配置·確認 layout 只剩 us,us)
	#xset -q (輸出鍵盤配置設定·確認 Group 2: off)
	pa999003@ha999:~
	File Edit View Search Terminal Help [pa999003@ha999 ~]\$ <u>setxkbmap_lavout_us,us</u> [pa999003@ha999 ~]\$ <u>setxkbmap_query</u>
	rules: xorg model: pc185 layout: Us.us
	[pa999003@na99 -] <u>\$ xset -q</u> Keyboard Control: auto repeat: on key click percent: 0 LED mask: 00000002
	AND LINULAUTS: Off 01: Num Lock: on 02: Scroll Lock: off 09: Caps Lock: off 04: Group 2: off 09: taps table 00: caps table 05: Mouse Keys: off
	auto repeating keys: 00feffffdfffbbf fadfffffffdfesef fffffffffffffffffffffffff
	fffffffffffffff bell percent: 50 bell pitch: 400 bell duration: 100 Pointer Control:
	acceleration: 5/1 threshold: 5 Screen Saver: prefer blanking: yes allow exposures: yes
	timeout: 0 cycle: 0 Colors: default colormap: 0x20 BlackPixel: 0x0 WhitePixel: 0xffffff
	Font Path: catalogue:/etc/X11/fontpath.d,built-ins DPMS (Energy Star):
	Server udes not nave the UPHS Extension [pa9990030ha999 -]\$ date Mon Feb 5 15:22:09 CST 2024 [pa9009204b900]\$
	[hassacefild222]\$
	上述步驟完成後請重新開啟 Laker OA 使用

6.	[使用] EDA Cloud VPN 連線成功 · 但退出 Citrix VDI 桌面後仍無法離線。
	請參考 EDA Cloud 2.0 使用者操作手册第五點說明 F5 VPN 中斷連線方式即可。